

Meniadakan Daftar Aplikasi di KickStart KDE

Yonatan Prasdikatama

yp.pcplus_84@yahoo.com

<http://ikatama.wordpress.com/>

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Saat pertama kali *install* Linux maka semuanya akan terasa baru karena belum ada modifikasi dari penggunanya sendiri. Modifikasi sangat diperlukan agar para penggunanya merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas yang ada didalamnya.

Ketika Anda mencoba mengakses *KickStart* yang terdapat pada deretan panel disana akan terlihat *Most Frequently Used* yang menandakan aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan. Penggunaan fasilitas tersebut akan terasa sangat mengganggu jika nama dari aplikasi yang Anda gunakan sangat panjang, apalagi ditambah dengan banyaknya jumlah aplikasi yang sering Anda gunakan. Pastinya hal tersebut akan sangat mengganggu kinerja Anda saat bekerja.

Satu hal yang pantas dilakukan yaitu dengan menonaktifkan fasilitas tersebut. Lantas bagaimana cara untuk meniadakannya dari *KickStart*? Ikutilah trik berikut ini agar fasilitas tersebut tidak muncul lagi pada *KickStart* Anda.



Trik yang satu ini pernah dimuat di Tabloid **PCplus** pada edisi 277 (20 Februari-05 Maret 2007) melalui rubrik trik.

Trik Meniadakan Daftar Aplikasi di KickStart KDE

Demi kelancaran penghapusan daftar aplikasi di KickStart KDE alangkah baiknya bila Anda mengikuti tuntunan berikut ini.

- 1) Langkah pertama buka **Run Command...** melalui **KickStart** kemudian ketikkan perintah panel lalu tekan tombol *Enter* pada *keyboard*.
- 2) Jendela **Configure** akan terbuka. Pilih *tab* **Menus**.
- 3) Pada *frame* **QuickStart Menu Items** pilih **Show the applications most frequently used**.
- 4) Isi **Maximum number of entries** dengan angka 0. Setelah itu klik tombol **OK**.
- 5) Cek kembali **KickStart** dan akan terlihat bahwa menu *Most Frequently Used* sudah tidak ada.

Cara diatas sangat aman bagi sistem operasi Anda dan ramah untuk dipraktekkan. Selain membantu kinerja Anda dalam bekerja, cara tersebut juga berfungsi untuk merampingkan tampilan menu yang akan ditampilkan ketika Anda mengakses *KickStart*. Selamat bereksperimen.



Biografi Penulis



Yonatan Prasdikatama. Lahir di Jakarta, 11 Januari 1984. Memulai pendidikan dasar di SDS Tunas Muda IKKT Jakarta Barat kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP NEGERI 88 Jakarta Barat dan menamatkan pendidikan menengah umum di SMU NEGERI 16, Palmerah, Jakarta Barat angkatan 2002. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gunadarma, Depok dengan jurusan S1 Sistem Informasi.

Informasi lebih lanjut tentang penulis bisa didapat melalui:

URL : <http://ikatama.wordpress.com/>

Email : yp.pcplus_84@yahoo.com