

Internet Dengan HP CDMA

Agus Syahputra

adaapanya@gmail.com

http://adaapanya.blogspot.com

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.

Zaman sekarang dibilang orang zaman internet.

Apa-apa dari internet.

Banyak yang bisa kita lakukan dengan internet.

Misalnya, kita bisa surat-suratan sama teman kita di negara lain menggunakan email.

Banyak penyedia account email gratis seperti gmail.com atau mail.yahoo.com yang nyediain kapasitas sampai bergiga-giga.

Bagi yang mo nyari artikel tinggal search aja di google atau dari wikipedia

Mo belanja bisa di amazon atau di bhinneka

Bagi yang mo jualan via internet juga bisa.

Cara memasuki dunia maya pun macam-macam. Kita bisa pergi ke warnet. Ke tempat-tempat yang nyediain hotspot. Dari rumah pun bisa, tinggal colok kabel telepon.

Bahkan dari HP pun bisa. Apalagi tarif internet dari operator-operator telepon makin murah aja. Contohnya ni ya.. Dulu Starone yang post paid (Pasca Bayar) tarifnya Rp 200.000 untuk pemakaian 1 GB sekarang dah turun, jadi Rp 100.000 per 1 Giga.

Untuk Starone yang Pre paid (Pra Bayar),

Untuk yang Volume Based : Rp 1/ kb

Untuk yang Time Based : Rp 75/ menit

Untuk itu ni artikel mo ngasih tau gimana caranya ya bisa konek ke internet dari HP ?

Gini ni caranya :

1. Kamu mesti punya HP dulu, yang CDMA dong tentunya. Karena kita mo make operator CDMA seperti Starone ato Telkom Flexi.
Pada kasus ini saya make HP Nokia yang koneksi ke komputer dengan kabel data. So HP km mesti ada slot tuk kabel datanya. Disini saya make Nokia 2112
2. Kabel Data CA-42. Harganya sekitar 40.000-an
3. Komputer yang punya slot USB dengan sistem operasi Windows, In this case kita gunain Windows XP.
4. Driver Modem Nokia. Bisa di download di situsnya Nokia. Atau dari situs Starone.
Click [di sini](#)

Akan terbuka sebuah halaman dengan banyak tulisan.
Lalu "Save As" halaman tersebut dengan nama : "nmpCDMA2000_1x.inf"
Sekarang kita dah punya driver modem Nokia dengan nama nmpCDMA2000_1x.inf


Trus kamu colokin tuh kabel data CA-42 ke Ponsel kamu. Lalu colokin kabel datanya ke Komputer.

Lalu ada pesan Found New Hardware di komputer.



Dan ada pertanyaan "Can Windows connect to Windows Update to search for software ?"
Pilih "No, not this time" Lalu click Next


"What do you want the wizard to do ?"
Pilih "Install from a list or specific location (Advanced)" Lalu Next



Lalu pilih "Don't search. I will choose the driver to install. Lalu Next



Lalu pilih "Ports (COM & LPT)". Lalu next



Lalu pada ada tulisan "Show compatible hardware" Pilih "Have Disk"



Lalu "Browse" dimana lokasi driver kabel CA-42 kamu. Biasanya ada di dalam CD yang disertain waktu kamu beli kabel CA-42.

Setelah itu tekan "OK"

Kalau drivernya cocok, maka akan muncul menu seperti di bawah ini :



Lalu Tekan "Next" Dan ada konfirmasi. Tekan "Continue Anyway"



Dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Sampai akhirnya muncul konfirmasi bahwa instalasi driver telah selesai seperti gambar di bawah ini. Lalu tekan "Finish"




Sekarang kita ketahap instalasi modem ya.

Modem apa ya...

Itu lho HP Nokia CDMA yang mau kita jadiin modem supaya bisa konek ke internet.


Oke. Buka "Control Panel" lalu pilih "Phone And Modem Options"



Lalu pilih tab "Modems" Lalu Tekan "Add".
Lalu ada dialog "Install New Modem"
kemudian pilih "Don't detect my modem; I will select it from a list".
Lalu Tekan "Next"



Lalu ada muncul dialog pilihan "Manufacturer" Dan "Models". Pilih "Have Disk"



Lalu "Browse" ke lokasi driver modem Nokia yang sebelumnya kita download. Klo blom punya bisa download di situsnya Starone. Click [di sini](#)

Akan terbuka sebuah halaman dengan banyak tulisan.


Lalu "Save As" halaman tersebut dengan nama : "nmpCDMA2000_1x.inf"

Sekarang kita dah punya driver modem Nokia dengan nama nmpCDMA2000_1x.inf

Lalu tekan "OK"



Pada pilihan "Manufacturer" dan "Models" Pilih "Nokia CDMA2000 1X 3G Packet Data Modem" Lalu Pilih "Next"



Lalu ada dialog "On which ports do you want to install it?"




Jangan asal pilih port. Untuk tau port yang benar kamu harus lihat di system properties. Caranya Buka "Control Panel" Lalu pilih "System".


Akan terbuka menu "System Properties". Lalu pilih tab "Hardware" dan tekan "Device Manager"



Pada "Device Manager" buka device "Ports (COM & LPT)". Disitu akan terlihat CA-42 berada pada port berapa. Pada kasus ini CA-42 berada pada COM3. Tetapi tidak harus selalu pada COM3 bisa saja CA-42 berada pada COM4 atau COM7.




OK. Kembali ke instalasi modem. Sekarang kamu sudah tau port yang harus kamu pilih. Pada kasus ini CA-42 berada di COM3 jadi yang harus kita pilih adalah COM3. Apabila di komputer kamu CA-42 berada di COM4 maka pilih COM4 atau COM7 maka pilih COM7




Lalu tekan "Next". Kalau ada konfirmasi pilih "Yes" Lalu Pilih "Continue Anyway". Setelah itu tunggu sampai instalasi selesai. Akan ada konfirmasi "Your modem has been set up succesfully." Lalu click "Finish".



Instalasi Modem telah selesai di lakukan. Sekarang kita ketahap konfigurasi "Network Connections". Caranya Buka "Control Panel" lalu pilih "Network Connections". Setelah itu pilih New Connection Wizard dan akan terbuka sebuah menu.




Pada menu "New Connection Wizard" click "Next".
Lalu pilih "Connect to the Internet" lalu "Next"



Lalu pilih "Set up my connection manually"



Pada dialog berikutnya pilih "Connect using a dial-up modem". Lalu "Next"



Lalu ada dialog untuk memasukkan "ISP Name". Kosongkan saja. Dan Click "Next"
Setelah itu ada dialog untuk memasukkan "Phone number". Masukkan #777 lalu tekan "Next"
Kemudian akan ada dialog untuk memasukkan User name dan Password.

User name : **starone**
Password : **indosat**
Confirm password : **indosat**

"Lalu click Next"



Lalu akan ada konfirmasi selesai dan beri tanda centang untuk meletakkan shorcut di desktop. Tekan "Finish"



Sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi "Network Connections". Di Desktop kita sudah ada shortcut yang bernama "Dial-up Connection". Click 2 kali shorcut tersebut dan akan tampil menu "Connect Dial-up Connection" lalu tekan dial dan tunggu beberapa saat sampai kita terkoneksi ke internet.



OK. sekarang kita sudah terkoneksi ke internet dan mulai deh melakukan aktifitas di dunia maya.

Biografi Penulis



Agus Syahputra atau biasa di panggil Putra Lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tahun 1985. Kuliah di ITMI medan angkatan 2004. Suka ngutak-ngatik komputer, dengerin musik dan main gitar.

Blog Penulis : adaapanya.blogspot.com

Friendster : <http://profiles.friendster.com/putramastein>

Penulis dapat di hubungi di email : adaapanya@gmail.com