

# Install Windows 8 Lewat BIOS via USB

**Reza Lutfi Ananda**

*reza\_lutfi19@yahoo.co.id*

*http://erela19.blogspot.com*

## ***Lisensi Dokumen:***

*Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com*

*Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com.*

Untuk menginstall sistem operasi (Windows 8) sebenarnya ada 2 cara yaitu dengan menghapus (format) sistem operasi komputer terdahulu dan menumpuk sistem operasi yang telah ada. Perbedaan kedua cara tersebut adalah jika kita melalui cara yang pertama maka semua file – file (software yang telah terinstall) dan folder directory di Local Disk (C:) akan hilang (terformat) tetapi jika kita hendak menginstall dengan cara kedua maka file – file (software yang telah terinstall) dan folder directory di Local Disk (C:) tidak akan terhapus.

Berikut ini adalah langkah – langkah penginstallan lewat BIOS.

1. Siapkan flashdisk yang telah dibuat menjadi bootable.
2. Hidupkan komputer anda.
3. Sebelum masuk ke sistem, segera masuk ke BIOS ( tekan ESC/F2/F9/F10, sesuai tipe/merk komputer anda).
4. Setelah masuk ke BIOS, masuk ke System Configuration dan cari Boot order untuk mengatur prioritas / lewat mana installasi dilakukan.
5. Setelah diatur kemudian Save and Exit.
6. Tunggu hingga flashdisk terdeteksi dan siap untuk proses installasi.
7. Tekan sembarang tombol pada saat muncul command line *Press any key to boot from USB....*


8. Pada proses yang menampilkan Windows setup, pilih bahasa dll.




9. Klik Install Now.



10. Pada proses yang menampilkan Product Key, masukkan serial numbertnya kemudian klik **Next**.



11. Pada proses yang menampilkan License Term, centang tulisan **I accept the license term** dikotak kecil sebelahnya kemudian klik **Accept**.



12. Pada proses yang menampilkan Which type of installation do you want? Pilih saja yang Upgrade : Install windows and keep files, settings, and applications.




13. Setelah itu pilih dimana lokasi harddisk untuk penginstallan. Biasanya lokasinya bernama **Drive0 Partition 2** : Primary. Jika sudah memilih klik **Drive Option**, pilih format. Usahakan data-data yang berada pada partisi harddisk tersebut telah dipindah partisi harddisk lain karena partisi harddisk tersebut akan dihapus.
14. Setelah proses format selesai, maka sistem melakukan proses selanjutnya dengan mengcopy file dari Installer.



15. Setelah proses pengcopyan selesai maka komputer akan merestart sendiri. Kemudian cabut USB flashdisknya.

- 16.

17. Windows akan mensetup windows 8. Pilih warna sesuai keinginan dan isikan nama pada kolom PC name.
18. Pilih metode Use Express Setting, Kemudian isikan PC name, password, koneksikan jaringan (bisa di skip).
19. Tunggu hingga instalasi selesai.



**Selamat mencoba**

## Biografi Penulis



**Reza Lutfi Ananda.** Kelahiran 19 April 1994. Masih belajar di Politeknik Negeri Semarang, Program Studi Teknik Telekomunikasi. Dan sekarang masih mendalami tentang dunia telekomunikasi, komputer dan jaringan.