

Mudah dan Cepat Menguasai OpenOffice.org Writer

Hasan Busro

hasanbusro@gmail.com

Lisensi Dokumen:

Copyright © 2003 – 2006 IlmuKomputer.Com

*Seluruh dokumen di **IlmuKomputer.Com** dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari **IlmuKomputer.Com**.*

Bab 13

Bekerja Dengan Kolom

Pokok Bahasan

- Membuat Halaman Berkolom
- Mengubah Jumlah Kolom

A. Membuat Halaman Berkolom


Dalam pembahasan mengenai format halaman, telah kita pelajari tentang halaman yang terdiri lebih dari lebih satu kolom. Yaitu pada tab **Column** pada kotak dialog Page Style. Masalahnya dalam kotak dialog tersebut kita hanya bisa mengatur kolom secara global, jumlah kolom yang kita buat dari kotak dialog tersebut akan diberlakukan pada semua halaman dalam dokumen yang kita buat.

Dalam sub pokok bahasan ini kita akan belajar tentang kolom lagi tetapi dengan konteks yang berbeda. Kita akan belajar bagaimana sebuah halaman mempunyai lebih dari satu kolom dengan jumlah kolom yang berbeda-beda. Misalnya dalam satu halaman itu sepertiga halaman bagian atas mempunyai 2 kolom, sepertiga bagian tengah mempunyai 4 kolom dan sepertiga bagian bawah mempunyai 3 kolom. Untuk lebih jelasnya lihatlah contoh sebagaimana Gambar 13.2.

Untuk membuat dokumen semacam itu Anda dapat mengaturnya dari kotak dialog Column yang dapat di buka melalui menu **Format → Columns...**, akan ditampilkan kotak dialog **Columns** sebagaimana pada Gambar 13.1.


- 1) Sebaiknya Anda ketikkan terlebih dahulu dokumen yang akan dijadikan dalam beberapa kolom tersebut.
- 2) Selanjutnya bloklah paragraf-paragraf yang akan diformat dalam beberapa kolom tersebut. Kemudian buka kotak dialog **Columns** sebagaimana yang telah diterangkan.
- 3) Pada bagian **Columns:**
 - a) Isikan banyaknya kolom yang ingin dibuat pada spin box yang berlabelkan **Columns**.
 - b) Atau Anda juga bisa langsung memilih kotak-kotak yang menggambarkan banyak kolom di sampingnya.
 - c) Lihat previewnya di samping kanan kotak-kotak tersebut.
- 4) **Width and spacing:**
 - a) Anak panah ke kiri dan kanan akan berfungsi apabila Anda membuat lebih dari 3 kolom. Angka-angka diantaranya adalah nomor urut yang kolom dihitung dari kiri.

- b) Angka pada spin box di sebelah kanan label **Width** adalah lebar kolom. Untuk mengisi lebar kolom secara manual buanglah terlebih dahulu tanda cek yang terdapat pada check box yang berlabelkan **AutoWidth**.
 - c) Isikan jarak antar kolom pada spin box **Spacing**. Bila Anda memberi cek pada check box **AutoWidth** maka jarak antar kolom akan sama satu sama lain dan akan disesuaikan dengan lebar kolom.
- 5) Pilih combo box **Apply to** untuk menentukan akan diterapkan di mana kolom yang Anda buat, apakah pada seluruh halaman, tempat diletakkan kursor atau area yang diblok. Karena Anda mengeblok terlebih dahulu paragraf yang akan diformat pilihlah pilihan **Current selection**.



Gambar 13.1. Kotak dialog Columns

- 6) **Separator line.** **Separator line** digunakan untuk memberi garis yang berada antara kolom satu dengan yang lain.
- a) Pilih ketebalan garis pada combo box **Line**.
 - b) Tentukan tinggi garis dalam persen terhadap tinggi kolom pada spin box **Height** (tidak bisa lebih dari 100%).
 - c) Bila Anda mengisi spin box **Height** (yang tentu saja kurang dari 100%) maka combo box **Position** akan diaktifkan, dari sini tentukan posisi garis apakah di tengah, atas, atau di bawah
- 7) Setelah Anda mengatur semuanya klik **OK**, dan lihat hasilnya. Perhatikan gambar contoh pada Gambar 13.2.




Gambar 13.2. Hasil penggunaan format kolom


B. Mengubah Jumlah Kolom

Mungkin Anda ingin mengubah jumlah kolom pada paragraf-paragraf Anda. Misalnya yang semula berjumlah tiga kolom akan diubah menjadi dua kolom. Berikut ini cara melakukannya.

- 1) Blok paragraf yang akan diubah jumlah kolomnya, Anda bisa mengubah beberapa paragraf sekaligus.
- 2) Buka kotak dialog Columns sebagaimana yang telah diterangkan.
- 3) Pada bagian **Columns**:
 - a) Isikan jumlah kolom baru pada spin box **Columns**. Atau
 - b) Pilih kotak-kotak yang menggambarkan banyak kolom yang ada di sampingnya.
- 4) Klik **OK** untuk memberlakukan perubahan.



Gambar 13.3. Mulai, blok paragraf-paragrafnya terlebih dahulu



Gambar 13.4. Hasil, setelah jumlah kolom diubah

